



## Conexión de Sistemas en Red


### Ingresar Módulo de Red al Sistema

Si usted ha adquirido el módulo de red para su sistema, deberá realizar los siguientes pasos para que éste quede configurado y listo para que pueda ser accedido desde otros equipos:

- Abra el programa y active una empresa
- Seleccione el menú Opciones
- Haga clic en la opción "Ingreso de Módulo"
- Pinche sobre el casillero "Módulo para Red"
- Haga clic en el botón Aceptar
- Cierre el programa

Con estos pasos ya hemos agregado el módulo de red al sistema, pero aún no está completamente listo para ser ejecutado desde otros equipos. Para ello es necesario realizar algunas configuraciones al pc para que este haga las veces de Servidor, dichos pasos son los siguientes:


- Asegúrese de tener cuenta de administrador en Windows
- Ingrese a Mi PC o Equipo
- Seleccione el disco local C
- Busque la carpeta llamada DUSASOFT
- Pinche dicha carpeta con el botón derecho del mouse
- Seleccione la opción "Propiedades"
- Pinche en la pestaña "Compartir"
- Luego pinche en el botón Compartir, esto desplegará una nueva ventana
- En esta pantalla asegúrese de darle permiso de Lectura y Escritura a Todos, tal como lo muestra la siguiente figura:



- Luego pinche en el botón Compartir
- Al hacer esto el proceso puede tardar unos minutos, solo espere a que termine
- Al volver a la pantalla de las propiedades, pinche en la pestaña Seguridad y vea que el grupo "Todos", tenga Control Total de la carpeta. Si no es así, por favor active dicha casilla y Haga clic en Aceptar.

Con estos pasos ya deberíamos estar casi listos para permitir que otros equipos puedan trabajar en red con el programa, pero en los Windows 7 en adelante hay que revisar que el equipo no esté protegido contra esta opción.

Entonces revisaremos esto y para ello debe ir nuevamente a Equipo y dar clic con el botón derecho del mouse sobre la opción Red y dar clic en Propiedades, tal como se muestra en la siguiente imagen:



Se desplegará una pantalla donde debe seleccionar la opción “Cambiar configuración de uso compartido avanzado” que se encuentra al lado izquierdo de la ventana.

En esta pantalla active para todas las redes, la detección automática de redes, active el uso compartido de archivos e impresoras y desactive el uso compartido con protección con contraseña.

### **Configurando los equipos terminales**


Hecho esto iremos al otro computador donde desea que el programa funcione en red e inserte el pendrive de instalación del sistema, luego siga los siguientes pasos:

- Abra Mi Pc o Equipo
- Seleccione el pendrive
- Abra la carpeta correspondiente al programa que quiere configurar en red
- Haga doble clic sobre el archivo “Terminal”
- Siga los pasos que aparecerán en pantalla
- Al finalizar el proceso debería quedar un acceso directo al programa en el escritorio
- Abra el acceso directo y vea que el programa se ejecute. Dependiendo si es red por cable o wifi puede haber una pequeña demora en la conexión
- Si el programa no abre y envía algún mensaje de error, deberá seguir los siguientes pasos para configurar manualmente la conexión de red de este equipo


### **Conexión manual al servidor**

Si la conexión automática vista anteriormente presenta problemas o no encuentra la ruta al Programa, entonces se deberá crear el acceso de manera manual, para ello debe seguir las siguientes instrucciones.

Vaya al Servidor y entre a través de Mi PC o Equipo al disco local C, luego abra la carpeta DusaSoft y dentro de esta abra la carpeta del Programa que desea conectar en Red (Sueldos, Contabilidad, Libros, etc). Deberá crear dentro de esta última carpeta otra carpeta con el nombre del terminal que desea conectar y luego dentro de esta, otra carpeta con el nombre “TEMP”, es decir:




Luego en el terminal hay que crear un acceso directo en el escritorio de Windows, para ello se debe dar un clic con el botón derecho del mouse sobre la pantalla y seleccionar la opción “Nuevo”, luego “Acceso Directo”.



Esto abrirá una ventana donde debe dar clic en examinar y buscar en la Red, el Servidor seleccionar la carpeta DusaSoft y luego la carpeta del Programa y luego el archivo ejecutable (Sueldos.exe, Libros.exe, etc.).

Una vez creado el acceso directo, debe dar doble clic sobre este y se abrirá una ventana que indicará que debe dar la dirección donde se encuentra el Programa



En la línea “Ubicación Sistema...” debe ingresar la siguiente ruta:

**\\Servidor\DusaSoft\Carpeta del Programa**

Donde Servidor será el nombre del computador donde se encuentra instalado el Programa y “Carpeta del Programa” será Sueldos o Contabilidad o Libros o Formul29 según sea el Programa.

Ejemplo: [\\Equipo1\Dusasoft\Sueldos](#)

En la línea Archivos de paso se debe ingresar la siguiente ruta:

**\\Servidor\DusaSoft\Carpeta del Programa\Terminal\Temp**

Donde Terminal será el nombre del computador que desea conectar al Programa.

Ejemplo: [\\Equipo1\Dusasoft\Sueldos\Equipo2\Temp](#)

Luego se da clic en Aceptar lo que pedirá reiniciar el computador. Una vez reiniciado podrá ejecutar el Programa desde el acceso directo.